



2章

PALRO しゃべリンクの準備をする

この章では、PALRO しゃべリンクのインストールや起動など、PALRO しゃべリンクの準備について説明します。



2-1

PALRO シャベリンクとは

コミュニケーション ロボット PALRO ギフト向けモデルの専用ツールである「PALRO シャベリンク」の特徴やできることについて説明します。

PALRO シャベリンクとは

PALRO シャベリンクは、離れた場所で生活するかけがえのないひととあなたのコミュニケーションを楽しく支援するアプリケーションです。

PALRO シャベリンクを使用することで、ユーザーと PALRO との生活を優しく見守り、ユーザーへメッセージを送ることができます。

また、PALRO シャベリンクを使用することで、離れた場所から PALRO の設定を変更することができます。

PALRO シャベリンクでできること

PALRO シャベリンクには、以下の機能があります。

- 日記

PALRO と生活する中でユーザーが PALRO と行ったことを、PALRO が日記のように伝えます。

→ 詳しくは、『3-1 日記を見る』を参照してください。

- メッセージ

オーナーは、ユーザーに伝えたいことを文字や声のメッセージとして入力できます。

→ 詳しくは、『3-2 メッセージを伝える』を参照してください。


- PALRO の設定

ユーザーがより PALRO と生活しやすくなるように、オーナーが離れた場所から PALRO の設定を変更することができます。

→ 詳しくは、『3-3 PALRO の設定をする』を参照してください。

2-2 PALRO しゃべリンクを使用するには

PALRO しゃべリンクを利用するまでに必要な情報や設定については、以下のチャートを利用してください。





- PALRO シャベリンクを使用するには、PALRO Fwappar の設定で、「日記をつける」が[オン]になっている必要があります。出荷時には、設定は[オン]になっています。
 - ➔ 設定については、『コミュニケーション ロボット PALRO ギフト向けモデル 操作説明書』を参照してください。
- PALRO シャベリンクの日記の機能を使用するには、PALRO に 1 人以上のともだちが登録されている必要があります。
PALRO にともだちが 1 人もいないと、「PALRO にともだちが一人もいません。」というメッセージがホーム画面に表示されたまま、日記の機能を使用できない状態になります。

2-3 PALRO シャベリンクの準備

PALRO シャベリンクをお使いの端末にインストールして、起動しましょう。

PALRO シャベリンクをインストールする端末を用意する

PALRO シャベリンクは、以下の端末にインストールすることができます。

PALRO シャベリンクを使用できる端末

端末	環境
iPhone/iPad	<ul style="list-style-type: none">● OS iOS 9、iOS 10、iOS 11
Android 端末	<ul style="list-style-type: none">● OS Android 6、Android 7、Android 8

PALROのシリアル番号とPALRO シャベリンクのパスワードを用意する

PALRO のシリアル番号と PALRO シャベリンクのパスワードは、ご購入時にお渡しした封筒に同封されている紙に書かれています。



PALRO のシリアル番号と PALRO シャベリンクのパスワードが書かれた紙は、再発行ができません。
失くさないように、大切に保管してください。

ともだちを覚えさせる

PALRO が特定のひとを認識してコミュニケーションするためには、「ともだち」として覚えさせる必要があります。

→ PALRO にともだちを覚えさせる手順については『コミュニケーション ロボット PALRO ギフト向けモデル 操作説明書』を参照してください。

PALRO シャベリンクをインストールする

PALRO シャベリンクを端末にダウンロードし、インストールする方法について説明します。

iPad/iPhoneへのインストール

iPad/iPhone 用の PALRO シャベリンクは、App Store からダウンロードして、インストールすることができます。



ここでは、iPad へのインストール方法について説明していますが、iPhone 用の PALRO シャベリンクも同じ手順でインストールすることができます。


Step

1. 「App Store」アプリケーションを起動して、検索欄に「パルロ」と入力します。

- 検索結果に、PALRO のアプリケーション一覧が表示されます。




2. 「PALRO しゃべリンク」の [入手] をタップします。



ダイアログが表示された場合は、Apple ID でサインインしてください。

- ▶ PALRO しゃべリンクのダイアログが表示されます。

3. [インストール] をタップします。



ダイアログが表示された場合は、Apple ID のパスワードを入力してサインインしてください。

- ▶ PALRO しゃべリンクのインストールが始まります。
インストールが終わると、[入手]が[開く]に変わります。




Android端末へのインストール

Android 端末用の PALRO しゃベリンクは、Google Play ストアからダウンロード／インストールすることができます。

Step

1. 「Play ストア」アプリケーションを起動して、検索欄に「パルロ」と入力します。
 - ▶ 検索結果に、PALRO のアプリケーション一覧が表示されます。
2. 「PALRO しゃベリンク」をタップします。



3. [インストール] をタップします。





以下の画面が表示された場合は、[同意する]をタップしてください。



- ▶ PALRO しゃベリンクのインストールが開始します。
インストールが終わると、[インストール]が[開く]に変わります。



PALRO シャベリンクを起動する

端末にインストールした PALRO シャベリンクを起動する方法について説明します。

確認



✓ **PALRO シャベリンクをインストールした端末は、インターネットに接続していますか？**

➔ PALRO をネットワークに接続する方法については、『コミュニケーション ロボット PALRO ギフト向けモデル 操作説明書』を参照してください。

iPad/iPhoneでの起動

iPad/iPhone では、以下の手順で PALRO シャベリンクを起動します。

最初に起動したときに、PALRO に固有に割り当てられているシリアル番号と PALRO シャベリンクのパスワードを入力する必要があります。


NOTE



PALRO のシリアル番号と PALRO シャベリンクのパスワードは、ご購入時にお渡しした封筒に同封されている紙に書かれています。

Step

1. ホーム画面で、PALRO シャベリンクのアイコンをタップします。




➤ PALRO シャベリンクが起動し、「ホーム」画面が表示されます。

2. 「設定」 ボタンをタップします。



- ▶ 「設定」画面が表示されます。


3. 「アカウント」 ボタンをタップします。



- ▶ 「アカウント」画面が表示されます。

4. PALRO のシリアル番号を設定します。

- ① PALRO に固有に割り当てられているシリアル番号を入力します。
- ② PALRO しゃべリンクのパスワードを入力します。
- ③ [<設定]ボタンをタップします。



- ▶ PALRO のシリアル番号が設定され、PALRO しゃべリンクを利用できるようになります。

Android端末での起動

Android 端末では、以下の手順で PALRO シャベリンクを起動します。

最初に起動したときに、PALRO に固有に割り当てられているシリアル番号と PALRO シャベリンクのパスワードを入力する必要があります。

NOTE PALRO のシリアル番号と PALRO シャベリンクのパスワードは、ご購入時にお渡しした封筒に同封されている紙に書かれています。

Step

1. ホーム画面で、PALRO シャベリンクのアイコンをタップします。




➤ PALRO シャベリンクが起動し、「ホーム」画面が表示されます。

2. PALRO シャベリンクのホーム画面で、設定ボタンをタップします。



➤ 設定メニューが表示されます。


3. [設定] をタップします。



▶ 「設定」画面が表示されます。

4. PALRO のシリアル番号を設定します。

- ① PALRO に固有に割り当てられているシリアル番号を入力します。
- ② PALRO シャベリンクのパスワードを入力します。
- ③ [←]ボタンをタップします。




▶ PALRO のシリアル番号が設定され、PALRO シャベリンクを利用できるようになります。

PALRO しゃべリンクのホーム画面

PALRO しゃべリンクを起動したときのホーム画面の基本的な構成について説明します。


画面の構成は、iPad/iPhone と Android 端末で異なりますが、利用できる機能は同じです。

iPad/iPhone用のPALRO しゃべリンクのホーム画面



No.	項目	概要
①	日記エリア	PALROがユーザーと一緒にいったことやPALROの行ったこと、オーナーが送信したメッセージが表示されます。 → 詳しくは、『3-1 日記を見る』を参照してください。
②	メッセージ入力欄	ユーザーに伝えたいメッセージを、文字を入力、または音声を録音して送信することができます。 → 詳しくは、『3-2 メッセージを伝える』を参照してください。
③	画面切り替えボタン	ボタンをタップすると、画面が切り替わります。 <ul style="list-style-type: none">● 設定 PALROのシリアル番号とPALRO しゃべリンクのパスワードを入力する画面が表示されます。 また、オーナーの名前と画像を設定することができます。● ホーム ホーム画面が表示されます。● PALRO の設定 PALRO の情報を参照したり、設定を変更したりすることができます。 → 詳しくは、『3-3 PALRO の設定をする』を参照してください。

Android用のPALRO しゃべリンクのホーム画面



No.	項目	概要
①	設定ボタン	<p>タップすると、以下の設定メニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更新 日記エリアの情報を更新します。 ● 設定 PALROのシリアル番号とPALRO しゃべリンクのパスワードを入力する画面が表示されます。 ● PALRO の設定 PALROの情報を参照したり、設定を変更したりすることができます。 → 詳しくは、『3-3 PALRO の設定をする』を参照してください。 ● プロフィール オーナーの名前と画像を設定する画面が表示されます。ここで設定した名前と画像が日記に表示されます。 → 詳しくは、『3-4 プロフィールを設定する』を参照してください。
②	日記エリア	<p>PALROがユーザーと一緒にいったことやPALROの行ったこと、オーナーが送信したメッセージが表示されます。 → 詳しくは、『3-1 日記を見る』を参照してください。</p>
③	メッセージ入力欄	<p>ユーザーに伝えたいメッセージを、文字を入力、または音声を録音して送信することができます。 → 詳しくは、『3-2 メッセージを伝える』を参照してください。</p>